

## **CONSEJOS PARA AV LINUX 5.02 en MODO LIVE-DVD ( Jorge Albán – artenemo.org )**

- 1) Para arrancar AVLinux en modo LIVE, tras introducir el DVD en la compu, reinicie manteniendo presionada la tecla F12 en Dell (F2 en Toshiba) y en el apartado de BOOT MENU o menú de arranque escoga CD-ROM como 1era opción. En Apple hay que reiniciar sosteniendo la tecla "C" y apenas aparece el menú de AVLinux, presionar TAB, escribir "nomodeset" y presionar ENTER.
- 2) Corrija la fecha para que los archivos no den conflicto en otras máquinas. Haga clic en el icono del AVLinux Control Panel, (segundo icono abajo a la izquierda) y en la pestaña de SYSTEM ADMINISTRATION > CHANGE TIMEZONE y elija su continente y país con las teclas de flecha.
- 3) Si la compu se duerme deberá escribir el password "live" para el usuario por defecto "tester". Para cambiar ajustes esenciales del sistema puede que necesite la clave de superusuario "root".
- 4) AVLinux 5 no asigna extensiones de archivo a programa alguno (5.02 si lo hace), por lo que conviene abrir todo con clic de botón derecho y con "Open With" buscar el programa apropiado para cada tipo de archivo. Pej. WRITER para .doc o MOVIE PLAYER para archivos de video.
- 5) Abra carpetas de Windows/Mac con en el FILE MANAGER, presionando el tercer icono abajo a la izquierda (icono de archivador en AVLinux 5.02). Si le da un error, obtenga permisos arriba en TOOLS> OPEN CURRENT FOLDER AS ROOT. Las pestañas nuevas se abren con CTRL + T.
- 6) A veces aún como ROOT solo obtendrá permisos de lectura, no de escritura, sobre las carpetas de otros sistemas, por lo que deberá guardar sus archivos a llave USB. Al introducir una llave USB el sistema abre una ventana ofreciendo montarla. OJO: Sólo si acepta, la llave aparecerá en la columna izquierda del FILE MANAGER. Para saber si una llave esta montada o desmontada, haga clic de botón derecho sobre ella en la columna y revise si ofrece desmontar. Para guardar a llave desde la ventana SAVE AS de un programa, haga doble clic al icono de carpeta con flecha UP ONE LEVEL y busque MEDIA. En modo "live" lo guardado en el escritorio o carpetas ¡desaparece al apagar!
- 7) Para pasar el teclado a español abra TERMINAL EMULATOR (icono de cuadro negro con borde blanco, sexto en la fila de abajo) y escriba "sudo setxkbmap es" para teclado español o "sudo setxkbmap latam" para teclado latinoamericano (ambos sin comillas).
- 8) En algunas portátiles el inalámbrico no funciona hasta instalar el AVLinux a disco duro y cargar controladores privativos para la tarjeta WiFi de cada computadora. Al usar AVLinux desde el DVD (modo "live") es posible que deba conectarse por cable para poder navegar internet.
- 9) El segundo icono de la fila de abajo (engranajes) abre AV LINUX CONTROL PANEL para administrar el sistema operativo. En netbooks o comput viejitas conviene tener abierto el TASK MANAGER, para monitorear el uso de procesadores y memoria RAM. Si sus barras indicadoras se llenan, es mejor esperar antes de abrir nuevas ventanas o programas. En computs recientes, abajo a la derecha, aparece el icono de un chip, para regular la gestión de energía o GOVERNOR. Páselo a PERFORMANCE y, si emplea una portátil, conéctela para que el sistema funcione lo más rápido posible, ya que desde el DVD el AVLinux corre más lento que a su velocidad real una vez instalado.
- 10) Para instalar fuentes tipográficas adicionales (como los .otf y .ttf que de fontsquirrel.com) abra el FILE MANAGER y dele dos veces a la flecha de subir, junto a la ventana de direcciones. Abra la carpeta /usr/share/fonts/ , obtenga permisos con TOOLS> OPEN CURRENT FOLDER AS ROOT y pegue ahí las fuentes descomprimidas. Para que sean leídas en el modo live abra TERMINAL EMULATOR y escriba "fc-cache -f -v". Recuerde salvar sus fuentes tipográficas a llave USB para no perderlas tras apagar el sistema en modo "live" (no instalado a disco duro).